

ZenFotomaticRENAMER マニュアル



導入準備

周辺機器を準備する - P.2

ZenFotomatic RENAMERをインストールする - P.3

ZenFotomaticの初期設定 - P.5

テザーツールをインストールする - P.7

テザーツールの画像転送先設定 - P.8

ZenFotomatic RENAMERの使い方

基本的な使い方の流れ - P.9

画像を並び変える - P.11

画像を削除する - P.11

ZenFotomaticへ画像を送信する - P.13

フォルダ設定 - P.15

リネーム設定 - P.16

バーコード発行 - P.17

バージョン情報 - P.21

ログアウト - P.22

お試し期間終了後

ZenFotomatic RENAMERの利用契約 - P.23

契約プランの変更 - P.26

準備するもの

1 パソコン



▼パソコンの推奨スペック

対応OS : Windows7 / Windows8.1 / Windows10 (各32bit/64bit)

※Windows8 は動作保証の対象外となります。

- CPU 1GHz以上
- メモリ 2GB以上
- ハードディスク 1GB以上の空き容量

※インターネットに接続されている必要があります。

2 カメラ (テザー撮影ができるもの)



3 バーコードリーダー



4 USBケーブル




導入準備 -ZenFotomatic RENAMERをインストールする

1 ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックします。




2 「詳細情報」をクリックします。



3 「実行」をクリックします。




4 「次へ」をクリックします。




※画面はWindows10のものとなります。実際の表示はご利用のOSのバージョンによって異なる場合がございます。

導入準備 -ZenFotomatic RENAMERをインストールする


5 「次へ」をクリックします。



6 「次へ」をクリックします。



7 インストールが完了すると下のアイコンがデスクトップに表示されます。




以上でZenFotomatic RENAMERのインストールは完了です。

導入準備 -ZenFotomatic RENAMERの初期設定をする

1 ZenFotomatic RENAMERを起動します。




2 メールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。



導入準備 -ZenFotomatic RENAMERの初期設定をする

- 3 はじめてZenFotomatic RENAMERを起動すると設定画面が表示されます。
「監視対象フォルダ」と「画像保存先フォルダ」を指定してください。（この設定は後から変更が可能です。）



監視対象フォルダ・・・このフォルダに入っている画像をZenFotomatic RENAMERに読み込みます。

画像保存先フォルダ・・・ZenFotomatic RENAMERでリネームが完了した画像はこのファイルに保存されます。

※「監視対象フォルダ」と「画像保存フォルダ」双方に同一フォルダを指定することはできません。

以上でZenFotomatic RENAMERの初期設定は完了です。

導入準備 -テザーソフトのインストール

テザーソフトはカメラで撮影した画像をパソコンへ自動転送するためのソフトです。
ZenFotomatic RENAMERを利用するためにはテザーソフトが必要です。
ご利用のカメラに対応したテザーソフトを利用してください。

テザーソフトを利用すると…



テザーソフトの一例

EOS Utility(キャノンのカメラに対応、無料)

Camera control pro2(ニコンのカメラに対応、有料)

Lightroom Classic CC(ニコン&キャノンのカメラに対応、有料)

degicamcontrol(ニコン&キャノンのカメラに対応、無料)

※カメラの機種によってはテザー撮影ができない場合がございます。(テザーソフトが利用できるのは一眼レフとその他一部の機種のみです。)
ご利用のカメラがテザーソフトに対応しているか事前にご確認ください。


※上記テザーソフトは他社製品となります。テザーソフト側で発生するいかなる問題も弊社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

導入準備 -画像転送先の設定

テザーソフト側の「画像転送先」の設定を行います。

撮影された画像が保存される保存先フォルダをZenFotomatic RENAMERで設定した「監視対象フォルダ」と同じフォルダになるよう指定して下さい。

同じフォルダに設定してください



「画像の保存先」の設定変更方法

各テザーソフトの「画像の保存先」は以下の箇所より設定が可能です。

▼ EOS utility

「環境設定」 → 「保存先フォルダ」

▼ Camera control pro

「ツール」 → 「転送オプション」 → 「転送先フォルダ」

▼ Lightroom

「ファイル」 → 「テザー撮影」 → 「テザー撮影を開始」 → 「保存先」

▼ degicamcontrol

「Session」 → 「Edit current session」 → 「Folder」

ZenFotomatic RENAMERの使い方 -基本的な使い方の流れ

- 1 「ZenFotomatic RENAMER」とテザーソフトを起動し、バーコードリーダーとカメラをPCに接続します。




- 2 「ZenFotomatic RENAMER」の画面内にある入力ボックスをクリックし、バーコードを読み込みます。



ZenFotomatic RENAMERの使い方 -基本的な使い方の流れ

- 3 「撮影をしてください」のメッセージが出たら撮影をします。




- 4 撮影をすると撮影した順番に画像が表示されていきます。この時点で既に画像ファイル名はリネームされています。



ZenFotomatic RENAMERの使い方 -基本的な使い方の流れ

5

ドラッグ&ドロップで画像の並び替えが可能です。
画像を並び替えると連番も同時に変更されます。



6

不要な画像がある場合は画像を選択し、「ゴミ箱」ボタンをクリックします。画像を削除すると連番も同時に変更されます。




※画像を削除すると「保存先フォルダ」の画像も削除されます。

ZenFotomatic RENAMERの使い方 -基本的な使い方の流れ

- 7 次の商品をリネームする時は「商品入力」をクリックします。最初の画面に戻ります。

商品入力



- 8 リネームされた画像は「画像保存先フォルダ」に保存されます。



画像保存先フォルダ

ZenFotomatic RENAMERの使い方 -ZenFotomaticへ画像を送信する

リネームが完了した画像は「ZenFotomatic RENAMER」から直接「ZenFotomatic」へ送信し、画像加工を行うことができます。

- 1 リネームが完了したらZenFotomaticに送信したい画像を選択して「ZenFotomaticに送信」をクリックします。



- 2 「ZenFotomatic」へ送信がされた画像はグリーンに色分けされます。



ZenFotomatic RENAMERの使い方 -ZenFotomaticへ画像を送信する

- 3 「ZenFotomatic」にログインします。
※ZenFotomatic RENAMERの申込時に設定したメールアドレスとパスワードを入力してください。

zenfotomatic ZenFotomatic ポイントの購入 Blog サポート | 無料でお試し ログイン

ログイン

すでにアカウントがあるお客様もソーシャルログインをご利用いただけますが、連携するソーシャルサービスの登録メールアドレスとZenFotomaticの登録メールアドレスが異なる場合、別のアカウントとして認識されますのでご注意ください。

Facebookでログイン
Googleでログイン

or


メールアドレス
パスワード

パスワードをお忘れの場合

ログイン


メールアドレスとパスワードを入力

- 4 操作画面を確認すると画像が送信されています。
※画像が表示されない場合はブラウザを更新してください。



ZenFotomatic RENAMERの使い方 -フォルダ設定

「フォルダ設定」から「監視対象フォルダ」と「画像保存先フォルダ」を指定ができます。



監視対象フォルダ・・・このフォルダに入っている画像をZenFotomatic RENAMERに読み込みます。

画像保存先フォルダ・・・ZenFotomatic RENAMERでリネームが完了した画像はこのファイルに保存されます。

※ 「監視対象フォルダ」と「画像保存フォルダ」は同一フォルダに指定しないで下さい。

ZenFotomatic RENAMERの使い方 -リネーム設定

「リネーム設定」ではリネーム時の接続記号と小番号の設定が可能です。



画像名接続記号

以下の4つから選択可能です。

- (ハイフン)
- _ (アンダーバー)
- (半角スペース)
- 指定なし

画像小番号指定

以下の8つから選択可能です。

- 1~9 (1桁数字)
- 01~99 (2桁数字)
- 001~999 (3桁数字)
- 0001~9999 (4桁数字)
- A~Z (1桁半角英大文字)
- AA~ZZ (2桁半角英大文字)
- a~z (1桁半角英小文字)
- aa~zz (2桁半角英小文字)

2枚目から小番号をつける

チェックを入れると1枚目の画像は小番号無し、
2枚目以降[abc_1.jpg]の様に小番号が振られていきます。


ZenFotomatic RENAMERの使い方 -バーコード発行

「バーコード作成」ではバーコードの発行と印刷を行うことができます。

- 1 画面右上にある「歯車のアイコン」から「バーコード発行」をクリックします。



- 2 テキストボックスに発行したいコードを入力し「発行ボタン」を押すとバーコードが生成されます。



ZenFotomatic RENAMERの使い方 -バーコード発行

テキストボックスへはエクセル等の表計算ソフトやメモ帳に入力した内容をコピーして貼り付けることができます。

The image illustrates the workflow for generating barcodes. On the left, an Excel spreadsheet shows a list of alphanumeric codes (ab-001 to ab-024) in column A. A blue dashed box highlights the first 24 rows, with an orange arrow labeled '①コピー' (Copy) pointing to the right. On the right, the ZenFotomatic RENAMER application window is shown. The 'バーコード発行' (Barcode Issuance) dialog box is open, featuring a text input area. An orange arrow labeled '②貼り付け' (Paste) points to the input field, which contains the copied list of codes. Below the input field, there are buttons for '発行' (Issue), '選択' (Select), and '印刷' (Print). The application title bar reads 'ZenFotomatic RENAMER'.

ZenFotomatic RENAMERの使い方 -バーコードを発行する

CSVファイルをアップロードすることも可能です。



バーコード発行

コードをテキストボックスに入力
(コード間は改行で区切る)

発行

CSVファイルからバーコードを作成する

選択

CSVファイルの作成方法(エクセルで作成する場合)

	A
1	ab-001
2	ab-002
3	ab-003
4	ab-004
5	ab-005
6	ab-006
7	ab-007
8	ab-008
9	ab-009
10	ab-010
11	ab-011
12	ab-012
13	ab-013
14	ab-014
15	ab-015
16	ab-016
17	ab-017
18	ab-018
19	ab-019
20	ab-020
21	ab-021
22	ab-022
23	ab-023
24	ab-024

(図1)

(1) エクセルに (図1) のように列にコードを入力します。

※タイトル行などバーコードとして発行しない情報は除外して下さい

(2) ファイルの保存時に(図2)のように「ファイルの種類」を「CSV (カンマ区切り)」にして保存するとCSVファイルが作成できます。




(図2)

ZenFotomatic RENAMERの使い方 -バーコード発行

3

「印刷」ボタンを押すと印刷ができます。
A4サイズ縦向きで印刷をしてください。
右記ラベルシールへの印刷にも対応しています。



対応ラベルシール





A-ONE ラベルシール A4 44
面
四辺余白付きタイプ

ラベルシールの品番：

28368 / 28288 / 28648 /
28943 / 28944 / 28946 /
31165 / 31268 / 31350 /
31516 / 31567 / 31669 /
72244 / 75244 / 76244 /
78244


ZenFotomatic RENAMERの使い方 -バージョン情報

ZenFotomaticRENAMERは不定期にバージョンアップされます。
更新がある場合は「更新確認」を押すと最新バージョンに更新されます。
※バージョンアップされた際はログイン時にも通知されます。



ZenFotomatic RENAMERの使い方 -ログアウト


「ログアウト」をクリックするとアカウントからログアウトします。




ZenFotomatic RENAMERの利用契約

1週間のお試し期間が終了したら、ZenFotomatic RENAMERのの利用契約が必要です。
以下の手順に従って手続きを行なってください。

- 1 お試し期間が終了すると以下の画面が表示されます。
「OK」をクリックします。



- 2 契約プラン（「年間契約」または「単月契約」）を選択します。




ZenFotomatic RENAMERの利用契約

3 必要事項を入力し「次へ」をクリックします。

4 クレジットカード情報を入力し「購入する」をクリックします。


5 以上でZenFotomatic RENAMERの利用契約は完了です。



契約プランの変更

契約プランの変更（「単月契約から年間契約」または「年間契約から単月契約」）は以下の手順で行なってください。

1 「ご利用プラン」をクリックします。



2 契約プラン（「年間契約」または「単月契約」）を選択します。



契約プランの変更

3 契約プラン（「年間契約」または「単月契約」）を選択します。

The screenshot shows a web browser window titled "ご利用プラン" (Usage Plan). The main heading is "ZenFotomatic Renamer プラン" (ZenFotomatic Renamer Plan). There are two columns of options:

- 年間契約 (Annual Plan):** 1アカウントごと ¥980/月(税抜) (Annual fee ¥11,760 (tax-exempt) per account). A green button labeled "今すぐお申し込み" (Sign up now) is below it.
- 単月契約 (Monthly Plan):** 1アカウントごと ¥1,980/月(税抜) (Monthly fee ¥1,980 (tax-exempt) per account). A blue button labeled "今すぐお申し込み" (Sign up now) is below it.

A "戻る" (Back) button is centered at the bottom of the plan selection area.

4 必要事項を入力し「次へ」をクリックします。

The screenshot shows a web browser window titled "ご利用プラン" (Usage Plan) with the sub-heading "ご契約ステップ 2/3" (Registration Step 2/3). The plan selected is "ZenFotomatic Renamer 年間契約 ¥11,760 (税込 ¥12,701)".

The page is divided into two main sections:

- 請求先ご住所を入力してください。** (Please enter your billing address.) This section contains form fields for: 姓 (Last name), 名 (First name), 会社名 (Company name: グラムス株式会社), 郵便番号 (Postal code: 5900952), 都道府県 (Prefecture: 大阪府), 都市区 (City/ward: 堺市堺区), 以降の住所 (1) (Address line 1: 市ノ町東5-2-11-3), 以降の住所 (2) (Address line 2), 電話番号 (Phone number: 012-345-6789), and メールアドレス (Email address).
- お支払い方法を選択してください。** (Please select your payment method.) This section features a "クレジットカード" (Credit Card) option with a "登録不要で1ステップ決済はこちら!" (No registration required, 1-step payment here!) message and logos for MasterCard, VISA, AMERICAN EXPRESS, JCB, DISCOVER, and Diners Club. Below this is a "クーポンコード" (Coupon code) input field.

At the bottom, there is a "戻る" (Back) button on the left, a "次へ" (Next) button on the right, and a "何かお困りですか?" (Need any help?) button at the bottom right.

契約プランの変更

5 クレジットカード情報を入力し「購入する」をクリックします。

ご利用プラン

ご契約ステップ 3/3

ZenFotomatic Renamer 年間契約 ¥11,760 (税込 ¥12,701)

ご請求アカウント情報

お名前	■■■■■■■■■■
会社名	グラム株式会社
郵便番号	5900852
都道府県	大阪府
都市区	堺市堺区
ご住所	市ノ町東5-2-11-3
電話番号	012-345-6789
メールアドレス	■■■■■■■■■■@■■■■■■■■■■.■■■■
ニュースレターの購読	はい

ご契約内容

商品情報	ZenFotomatic Renamer 年間契約
金額 (税別)	¥11,760
消費税	¥941
ご請求金額 (税込)	¥12,701

お支払い方法

クレジットカード

Powered by stripe VISA Mastercard JCB American Express Discover

0000 0000 0000 0000 01 / 20 123

戻る 購入する

何かお困りですか？

6 以上で契約プランの変更は完了です。

ご利用プラン

ご契約誠にありがとうございます！

ZenFotomatic RE NAMERのご契約が完了いたしました。これより、ご契約期間中全ての機能が無制限でご利用いただけます。

戻る